

Eksporter fra Lightroom:

1. **Vælg billedet:** I dit bibliotek skal du markere de billeder, du vil eksportere.
NB! i Lightroom Classic gemmer du ikke fotos på traditionel vis. I stedet *eksporterer* du fotos.
2. **Åbn Eksport-dialogboksen:** Gå til menulinjen øverst og vælg File > Export (Filer > Eksporter).
3. **Indstil eksportindstillingerne:**
 - **Eksport til:** Vælg Hard Drive (Harddisk) for at gemme på din computer.
 - **Placering:** Angiv en destinationsmappe til billederne.
 - **Filindstillinger:** Vælg filformat (f.eks. JPEG til sociale medier, TIFF/JPEG til print), farverum, billedstørrelse og opløsning.
 - **Vandmærke (valgfrit):** Du kan tilføje et vandmærke til dit billede her.
4. **Gem indstillinger (valgfrit):** Hvis du vil genbruge indstillingerne, kan du gemme dem som en ny "Export Preset" (Eksport-forhåndsindstilling).
5. **Eksporter:** Klik på Export (Eksporter) knappen i dialogboksen for at gemme dine billeder.

Eksporter på forskellige måder i Lightroom:

Øverst til højre vælg "Develop" eller "Library".

I menuen øverst til venstre, vælg "File" og Export"

eller

Højreklik nederst på dit lille billede (A).




Vælg "Export" og "Export"

eller

Vælg "Library" og tryk på "Export" nederst til venstre

Nyt popup vindue kommer.

Indstillinger kan sættes som vist nederst til billeder på vores hjemmeside:




(A)

Lad disse felter stå tomme, hvis du vil have vist Exif-oplysninger i filen.

For at undgå at taste værdier ind igen, gem indstillingerne som en Preset ved at trykke på "Add". Giv Preset et navn. Den vil gemme sig under "User Presets".

Se evt. video her:

<https://www.youtube.com/watch?v=gWHrVG7iBFc>



JPG krav til Den Nationale og Jyske Mesterskaber:

Opløsningen på digitale filer skal minimum være 1920 pixel i bredden (horisontal) og minimum være 1080 pixel i højden (vertikalt). Dette gælder uanset om billedet er i bredformat, højformat eller kvadratisk.

Filerne skal afleveres i formatet JPG, og digitale farvebilleder bør være gemt i farverummet sRGB, men andre farverum accepteres. Det anbefales at gemme filerne i bedste kvalitet, men de må højst fylde 5 Mb.


Indstillinger til udstilling

I Lightroom vælg Crop Overlay.




Lås hængelåsen op og vælg evt. 5x7 hvis billedet skal være 50x70 cm.

Billedet skal evt. beskæres, så det passer i formatet.



Eksporter billede som nedenstående:



Hvis filen bliver for stor, kan du markere "Limit File Size To" og ændre K-værdien.

Pixel og cm omregner:

https://www.tomna.dk/html/body_pixel_cm.html